



각종 직물과 천의 물 세탁(WETCLEANING)가이드

ACETATE 아세테이트(견사) - 적정 세탁온도- 80-90°F (27-32°C)

- ◆ 아세테이트 니트(knit)는 망사 백을 사용해 세탁한다 - **Fabritec Silky Clean** 과 **Condition-It** 으로 겸용 세탁해 질감을 살린다.
- ◆ 건조기로 110°F (43°C)의 낮은 온도로 드라이 한다 - 적당히 드라이한 후 옷걸이에 걸어 완전히 말린다.

ACRYLIC 아크릴- 적정 세탁온도 80-90°F (27-32°C)

- ◆ **Silky Clean** 과 **Condition-It** 을 사용한다
- ◆ 아크릴은 손상되기 쉬우니, 세탁 중 지나친 마찰은 피한다.
- ◆ 망사 백을 사용 세탁한다
- ◆ 아크릴은 열과 수분에 예민하니, 저온으로 드라이 하며, 스팀사용은 줄인다.

BEADED GARMENTS 구슬장식이 있는 천- 적정 세탁온도 80-90°F (27-32°C)

- ◆ 저속으로 세탁한다
- ◆ 단시간 낮은 온도로 드라이하고 자연건조로 마무리한다.
- ◆ 구슬 접착제가 수용성인 경우 물 세탁을 피한다.
- ◆ 세탁전후의 옷의 사이즈를 기록 비교한다.
- ◆ 망사 백에 넣어 세탁과 건조한다; 건조기안에 남겨두지 않는다.
- ◆ 옷감의 종류에 따라 **Silky Clean** 을 사용한다.

DENIM (청바지 천)- 적정 세탁온도 80-90°F (27-32°C)

- ◆ 중간속도로 세탁한다
- ◆ 세탁 전 약하거나 마모된 부분 또는 염색이 손상된 부분을 점검한다.
- ◆ 마르기 전에 건조기에서 옮긴다.
- ◆ 핫 프레스로 마무리한다.
- ◆ **Titanium** 으로 세탁한다

DOWN COMFORTERS 오리 털 이불- 적정 세탁온도 100-110°F (38-43°C)로 세탁한다

- ◆ 얼룩이나 때가 많이 묻은 경우, **Titanium** 으로 세탁한다
- ◆ 중간속도로 세탁한다.
- ◆ 빠른 속도로 탈수하여 건조시간을 줄인다; 120-140°F (49-60°C)의 온도로 완전히 건조 시킨다.
- ◆ 건조기에 테니스 공을 더해 이불의 쿠션을 살린다.

KHAKI – 면 바지 -적정 세탁온도 110-130°F (43-54°C)

- ◆ **Titanium** 으로 세탁한다
- ◆ 마지막으로 헹굴 때 **Condition-It** 을 사용하여 마무리 작업을 손쉽게 한다.
- ◆ 약간 습기가 남아 있을 때까지 드라이하고, 핫 프레스로 마무리한다.

OUTERWEAR/ALL-WEATHER COATS-외투, 우비코트 - 적정 세탁온도- 90-100°F (32-38°C)

- ◆ 안감(라이닝)을 분리한 후 옷감의 종류에 따라 물 세탁 한다.
- ◆ 얼룩이나 때가 많이 묻은 경우, **Titanium** 으로 세탁한다
- ◆ 기름때가 있는 부분은 **Stamford LPS** 로 처리 후 세탁한다
- ◆ 중간 속도로 세탁 및 탈수한다.
- ◆ 마지막 린스 때 **Care Coat Extra** 를 물 1 갤론 당 1 이나 2 온스의 비율로 더한다.
- ◆ 120°F (49°C)의 중간온도로 건조하되 오버드라이하지 않는다.

RAYON – 레이온- 적정 세탁온도- 80-90°F (27-32°C)

- ◆ **Silky Clean** 이 적합한 세척제이다.
- ◆ 중간 속도로 세탁 및 탈수한다.
- ◆ 옷감이 늘어나지 않도록 망사 백에 넣어 세탁 및 건조한다.
- ◆ 마지막 린스때 **Condition-It** 을 더하여 질감을 살리고 마무리 작업을 쉽게 한다.
- ◆ 레이온 가버딘과 크레이프는 물 세탁 을 피한다.

SILK – 실크- 찬물에 세탁한다.

- ◆ **Silky Clean** 을 사용하며, 마지막 린스 때 **Condition-It** 을 더한다.
- ◆ 실크는 젖어 있을 때 가장 손상되기 쉬우므로 저속으로 세탁 및 탈수한다.
- ◆ 모든 실크 옷감은 염색의 탈색 가능성을 점검 하는 것이 중요하다.
- ◆ 실크가 완전히 마르기 전 건조기에서 꺼내어 옷걸이에 걸어 건조한다.
- ◆ 실크 넥타이는 물 세탁을 피하는 것이 좋다

WEDDING GOWNS -웨딩 드레스(Polyester) - 적정 세탁온도 90-100°F (32-38°C)

- ◆ 장식에 사용된 접착제가 수용성인지 점검한다. 수용성인경우 물 세탁은 피한다.
- ◆ 구슬이 많이 달린 가운은 망사 백에 넣어 세탁한다.
- ◆ **Titanium** 을 사용하여 중간속도로 세탁한다.
- ◆ 6-8 분간 건조기로 드라이한 후, 옷걸이에 걸어 건조한다.
- ◆ **Condition-It** 으로 구겨짐을 줄이고 옷감을 부드럽게 한다.

WOOL 울(순모)- 적정 세탁온도 80-90°F (27-32°C)

- ◆ **Silky Clean** 을 사용해야 함
- ◆ 저속으로 세탁한다
- ◆ 물 세탁 전 모든 모직의 사이즈를 기록한다.
- ◆ Wool 크레이프 와 wool 가버딘 은 수축 위험성으로 인해 물 세탁을 금지한다.
- ◆ 마지막 린스 때 **Condition-It** 을 더하여 모직의 질과 모양을 보존하며 마무리를 돕는다.
- ◆ 약하게 직조 된 옷감은 망사 백에 넣어 세탁한다
- ◆ 모직 스웨터는 건조기로 짧은 시간동안 드라이한 후, 습기가 남아 있을 때 평면 위에 건조하여 늘어짐을 방지한다.